

BSN nr.  
Patiëntnr.  
Eigen naam en voorletters  
Naam echtgeno(o)t(e)  
Geb. datum en geslacht  
Meerling Ja/Nee  
Straat  
PC en woonplaats  
Zorgverzekeraar. + Nr.

## AANVRAAGFORMULIER

# Corona en/of Influenza A/B diagnostiek

**ALLE VELDEN OP DIT FORMULIER  
VERPLICHT INVULLEN!**

### Zorginstelling:

LET OP: S.V.P. VOLLEDIGE NAAM INVULLEN

### Adres Zorginstelling:

### Aanvrager:

LET OP: AANVRAGER MOET EEN ARTS ZIJN

### Telefoon/sein:

LET OP: OOK BEREIKBAAR NA 17.00 EN WEEKEND

### Datum afname:

### Tijd afname:

### Materiaal: Gepoolde afname keel/ nasofarynx

### Gevraagd onderzoek: CORONA EN/OF INFLUENZA A/B DIAGNOSTIEK

### Betreft:

- patiënt / cliënt  
 medewerker

### Gewenste diagnostiek:

- SARS-CoV-2  
 Influenza A/B

### Afname door:

- aanvrager  
 zelf  
 anders, nl: \_\_\_\_\_

### Klinische gegevens/indicatie:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Voor afname instructie zie achterkant van dit aanvraagformulier.**

**Indien mogelijk ook sputum/BAL insturen, dit is het meest geschikte materiaal.  
Gebruik hiervoor onze afnameset met een steriele container en ons algemene aanvraagformulier.**

#### SPOEDONDERZOEK UITSLUITEND NA OVERLEG MET ARTS-MICROBIOLOOG!

Al het aan ons toegezonden onderzoeksmateriaal en gegevens kunnen - na anonimisering – gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden.  
Alle hier vermelde persoonsgegevens worden in een privacybeveiligd computersysteem opgenomen. Inzage van de eigen gegevens is altijd mogelijk.

**SARS-CoV-2/COVID-19 en/of INFLUENZA A/B**  
**INSTRUCTIE VOOR GEPOOLDE AFNAME KEEL EN NASOFARYNX**

Indien mogelijk ook sputum/BAL insturen, dit is het meest geschikte materiaal.

**AFNAMEMATERIAAL**

- Eén swab (wattenstaafje)
- Buisje met transportmedium

**AFNAMETECHNIEK**

- Vóór afname: patiënt de neus laten snuiten!
- Met één swab wordt eerst de keel en vervolgens de nasofarynx bemonsterd, de zogenoemde gepoolde afname.



Klik [HIER](https://lci.rivm.nl/bijlage/afnametechniek) voor een uitgebreide beschrijving van de afnametechniek of typ in de browser: <https://lci.rivm.nl/bijlage/afnametechniek>

**TRANSPORTKLAAR MAKEN**

- Steek de swab na afname tot op de bodem van het busje met transportmedium, breek de swab af en sluit de dop goed. De borstelkop zit nu in het medium.
- Schrijf / plak de patiëntgegevens op het busje met transportmedium.

**BEWAARCONDITIES TOT TRANSPORT**

- Zie achterzijde ingestoken adreskaart.